

Produktinformation

Pack zu 14 Geschirr- und Porzellanreiniger

Anwendungsbereiche:

Pack zu 14 Geschirr- und Porzellanreiniger ist ein pulverförmiger Reiniger für gewerbliche Spülmaschinen.

Dosierung:

Wasserhärte*	Grad deutscher Wasserhärte	Dosierung in g pro Liter Wasser	
		Gläser	Geschirr
weich	unter 8,4° dH	1,5 g/L	2 g/L
mittel	8,4° dH - 14,0° dH	2,0 g/L	2 – 3 g/L
hart	14,0° dH – 21,0° dH	2,5 g/L	3 – 4 g/L
	über 21,0° dH	3 g/L	4 – 5 g/L

* bei Ihrem zuständigen Wasserwerk erfragen.

Die erforderliche Menge Pack zu 14 Geschirr- und Porzellanreiniger wird manuell in das Dosierfach der Spülmaschine gegeben

Klarspülen mit Pack zu 15 Klarspüler.

Besteck-/Porzellan-Tauchbad: 150 – 300 g Pack zu 14 Geschirr- und Porzellanreiniger in 10 L Wasser auflösen. Besteck- oder Porzellanteile: Eintauchen und auf 80 – 90 ° C erwärmen. Abkühlen lassen. Nach mindestens 30 min bis maximal 8 Stunden Geschirrtteile entnehmen und in der Spülmaschine nachreinigen. Für Silberbesteck nicht geeignet.

Hinweise auf besondere Gefahren und Sicherheitsratschläge:

Gefahr: enthält Dinatriummetasilikat-5Hydrat.

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI VERSCHLUCKUNG: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Physikalisch-Chemische Daten:

Aussehen: weißes körniges Pulver
 Geruch: frisch, citrusartig
 pH-Wert 1%ig: ca. pH 12
 Schüttdichte (20° C): 950 g/L – 1.040 g/L

Eigenschaften:

Pack zu 14 Geschirr- und Porzellanreiniger spült blitzsauber und hygienisch frisch. Dabei werden Spülmaschine und empfindliches Dekor geschont. Pack zu 14 Geschirr- und Porzellanreiniger entfernt hartnäckige Stärke- und Eiweißablagerungen sowie Kaffee-, Kakao- und Teeverfärbungen. Pack zu 14 Geschirr- und Porzellanreiniger wirkt bleichend mit Aktiv-Sauerstoff. Pack zu 14 Geschirr- und Porzellanreiniger ist frei von Chlor.

Inhaltsstoffe:

Unter 5% nichtionische Tenside, 5 – 15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, 15 – 30% Phosphate; Duftstoffe (Limonene)

Produktinformation

Pack zu 14 Geschirr- und Porzellanreiniger

Gebindegrößen:

1233000 10 kg Eimer

Zusätzliche Hinweise:

- Kein Publikumsprodukt. Nur für die gewerbliche Anwendung!
- Lagerung und Transport nur im Originalgebinde zulässig.
Lagerung: trocken und kühl bis 35°C
- Nie mit anderen Produkten mischen!
- Nicht in andere, nicht dafür vorgesehene Behälter, z.B. Flaschen umfüllen!
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt, aber kein Qualitätsmangel.

Die Informationen entsprechen unseren Erfahrungen und unserem Kenntnisstand. Eine Verbindlichkeit bzw. entsprechende Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall sollte der Verwender die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Produkt immer an unauffälliger Stelle prüfen. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Datenblätter für dieses Produkt ihre Gültigkeit.